

Dnia 23 Października 1879 roku.

N^o 42

11 (23) Października 1879 r.

N a w o z y.

(Ciąg dalszy. — Patrz Nr. 41).

Platformy, na których mieszają się i fermentują nawozy od czasu wyjścia ze stajen aż do wywiezienia na pole, są to przestronie prostokątne, urządzone tak, żeby były wywyższone w środku, ale ze spadkiem bardzo słabym, w taki sposób, ażeby wszystkie soki wysączające się mogły, za pomocą rowków bocznych, spływać do jednego lub kilku dołów gnojówczanych. Najczęściej urządza się dla dwóch platform jeden dół środkowy, zaopatrzony w pompę z przyrządem do skrapiania gnojówką nawozu. Platformy i doły powinny być zewnątrz zaopatrzone nasypem, który nie dopuszcza wody zewnętrznej, nie przeszkadzając jednak podjazdowi wozów. Objętość dołów obliczoną być ma w ten sposób, ażeby pomieściła wszystką gnojówkę, wszystkie soki z gnoju, ale żeby nigdy nie narażała nawozu na zaburzenie w płynie stojącym. Dobrze jest, ażeby doły te były pokryte dylami, a na nich gnojem, ażeby soki nie parowały, a nadto, żeby deszcze ich nie przepelnily.

Inne jeszcze warunki są wymagane. I tak, platformy znajdować się powinny w bliskości obór, mieć dobry dojazd dla wozów, korzystać z cienia rzucanego przez budynki albo drzewa, któreby je zabezpieczyły przeciwko skwarowi słońca, i wichrom wysuszającym, — muszą być nieprzepuszczalnemi dla soków gnojowych i dość mocne, ażeby mogły wytrzymać bez robienia wybojów, wozy naładowane, zajmować nareszcie położenie, które zawsze dostępne, nie potrzebuje obawiać się przyływu wody deszczowej i innej.

Powierzchnia platform, czyli gnojowni, zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ mogą one nadawać się do dobrego robienia nawozu, ale tylko pod warunkiem, że się to robi w wiekiej masie, w wielkich kupach szybko wznoszonych. Koniecznym jest, żeby każda taka kupa była ukończona w przeciągu 3 do 4 tygodni, ponieważ w tych warunkach, nawóz nie wysusza się w małych kupkach, fermentacja zaczyna się bardzo prędko i zatrzymuje się we właściwym czasie, i nakoniec unika się tego, że warstwy spodnie, składane znacznie wcześniej aniżeli wierzchnie, są zanadto posunięte, zanadto rozłożone, gdy tymczasem inne zaczęły zaledwie fermentację. Z tych rozmaitych przyczyn gnojownie w wielkich gospodarstwach powinny mieć 24 stopy szerokości i 70 długości. Przyjmują one kupę nawozu wysoką na 8 stóp, która to wysokość po udeptaniu zmniejsza się do 7 stóp, co w ogóle przedstawia 5250 centnarów nawozu. Otóż żeby wystarać się o taką ilość nawozu w przeciągu jednego miesiąca, co najwięcej, potrzeba mieć 210 sztuk bydła dobrze żywionego i po większej części trzymanego na oborze. Czyli inaczej mówiąc, trzeba wielkiego gospodarstwa i jeżeli jest prawda, że gnojownie mniejszych rozmiarów mogą być zbudowane, niemniej jednak wolno jest ustanowić jako zasadę główną, że platformy są więcej właściwemi dla wielkich gospodarstw aniżeli dla mniejszych. Z dwójga jedno, albo wielkie gospodarstwo działałoby z kupami zbyt małemi, albo za wiele potrzebowałoby czasu do ukończenia kup wielkich, i tak w jednym jak i w drugim wypadku, nawozyby się wysuszały i ulegałyby

złej fermentacji. Każdy więc systemat ma swoje warunki powodzenia i niepowodzenia; platformy każą przypuszczać znaczną ilość bydła, ale kiedy ten warunek się napotyka, jest rzeczą niezaprzeczoną, że dopomagają one do wyrabiania wyborowego nawozu. Wprawdzie wymagają one dość znacznych kosztów na robotnika, ponieważ położenie ich na ziemi wymaga, jeżeli kupy doszły do pewnej wysokości, żeby reszta nawozu była kładzona na wozy, na taczki, a nawet wrzucana widłami. Ale za to ułatwiają one szczególnie ładowanie na wozy i wywożenie gnoju, który doszedł już do stanu używalności, ponieważ wozy mogą zajeżdżać i być ładowane u podnóża, i odchodzić bez wciągania lub zjeżdżania z pochyłości.

Powiemy teraz w jaki sposób wznosi się i pielęgnuje kupa nawozu na gnojowni. Co rano wynosi się nawóz z pod krów i z pod wołów, do tej podstawy dodaje się od czasu do czasu nawóz z owczarni, jak niemniej wygrabki z podwórza, wszelkie błoto czyli poskrzybki. Jeżeliby można dodawać tam popioły, sadze, odchody ludzkie, byłoby jeszcze lepiej. Wszystko to należy starannie rozrzucić widłami i rozpostrzeć równo, tak, żeby mieszanina o ile można była jednakową i żeby nie było próżni na gnojowni, ani nawozu zbitego w kłęby.

Kupa powinna być ułożona po bokach pionowo i to w formie przedłużonej, ażeby wozy i taczki, mogły wchodzić na nią jak można najdłużej. Potem, kiedy ten sposób postępowania stanie się trudnym, niemożliwym, kupa układa się w kwadrat zabierając ściółkę rękami. Nakoniec, żeby zakończyć kupę, pokrywa się ją warstwą darniny, ziemi, poskrzybek podwórzowych, udeptuje się ją; nasyca się ona pierwiastkami lotnemi, wywiązującemi się z fermentacji i zabezpiecza się ją od parowania, od skwaru słonecznego, od wypłókiwania przez deszcze, od grzabania przez ptactwo.

Skrapia się ją za pomocą pompy, szufli lub kubła, tak często, ażeby uniknąć dymienia kupy, żeby nie wywiązywała wyciewo i nakoniec, żeby nie butwiała, co jest niezawodną oznaką uszkodzenia wartości, wynikającego z nadmiaru gorąca w czasie fermentacji.

W czasie ładowania, przecina się kupa pionowo, kawałami, celem zmieszania, na jednym wozie, warstw górnych ze spodnemi, które zawsze są więcej przegniłe.

Nawóz fermentujący wywiązuje wyciewy amoniakalne (węglan amonii), które wywołały różne usiłowania, ażeby przeszkodzić utracie tych szacownych pierwiastków. Dla tego to zalecono używać siarczanu żelaza (koperwasu), siarczanu wapna (gipsu) i kwasu siarczanego rozcieńczonego wodą, które rozlane na każdej warstwie kupy nawozowej, mają własność przetwarzania amoniaku lotnego na siarczan amonii, który jest solą stałą posiadającą własność przechowywania się przez dość długi czas, ażeby dostarczyć w właściwym czasie i w odpowiedniej formie pożywienia roślinom. Ale na to p. Boussingault zwraca uwagę, że moczwierząt trawożernych zawiera sól bardzo użyteczną dla roślinności, a mianowicie węglan potażu. Jeżeli więc, sól tę połączymy czy to z siarczanem żelaza, czy z siarczanem wapna, wytworzy się siarczan potażu, to jest sól prawie bezwładna. Za pomocą tej czynności, można wprawdzie zabezpieczyć się skutecznie od straty azotu, ale traci się inny pierwiastek, któryby nadał nawozowi własności alkaliczne bardzo użyteczne. Wreszcie, zawsze według zdania tegoż uczonego, strata amoniaku, w nawozach nienasyconych siarczanem, nie jest tak znaczną jak powszechnie sądzą. Przeciwnie, jest ona

bardzo złagodzoną przez użycie ściółki świeżej, którą codziennie przekładają się warstwy na kupie, ponieważ ściółka ta pełni zawsze obowiązki *kondensatora*, który powstrzymuje parowanie, ustala gazy lotne i zabezpiecza warstwy dolne od zbyt bezpośredniego zetknięcia się z tlenem. Dodajmy, że gipsowanie nawozów wyradza gazy tak smrodliwe, że staje się koniecznym, ażeby przy takim obchodzeniu się z nawozem, ten ostatni znajdował się zdala od budowli.

Doły nawozowe różnią się tęp od gnojowni czyli platform, że te ostatnie, urządzone na powierzchni ziemi, wystawiają tęp samém nawóz na bezpośrednie zetknięcie się z powietrzem każdej z czterech ścian kupy, gdy tymczasem urządzone w głębi ziemi, przedstawiają na działanie powietrza tylko ścianę wierzchnią. Z tego powodu doły, przynajmniej to należy, stawiają nawóz w wybornych warunkach fermentacji prawidłowej, a zwłaszcza jeżeli ten nawóz jest w niewielkiej ilości. Ale, chcąc doprowadzić do tęp dobrej fermentacji, koniecznym jest jeden warunek: żeby wszystkie soki nie nagromadzały się w najbardziej zakłęskiej części dołu, przez co najniższe warstwy nawozu byłyby narażone tam na pleśnienie. Przy nawozach tak zatopionych, skrapianie jest bardzo trudne, jeżeli nie zupełnie niepodobne, stosownie do tego czy soki mogą lub nie mogą być podnoszonemi i wyrzucanemi na powierzchnię kupy. W takim razie nie ma już jednolitości w massie ogólnej; tu nadmiar wilgoci, w inném zaś miejscu suchości, a prawie wszędzie licha fermentacya. Wcale inaczej dzieje się w dobrym dole nawozowym, który oddaje nadmiar soków do zbiornika, z kąd jest dowolnie podnoszony celem skrapiania nawozu. Takim sposobem rolnik jest panem fermentowania; reguluje je, już to przyspieszając, już to opóźniając. Udeptywanie, przepędzanie bydła przez kupę nawozową zwiększa te żywioły powodenia, ponieważ nawóz umiarkowanie utłoczony w ten sposób lepiej fermentuje aniżeli nieutłoczony.

Korzystnym jest, ażeby dół przedstawiał miejsce na dwie kupy nawozu co najmniej; tym sposobem, skoro kupa zostanie ukończona, odnosi się nawóz na inne miejsce, i tym sposobem łatwém się staje zebranie nawozu złożonego dawniej, bez ruszania, bez napieczyniania tego, który się dopiero urządza.

Często nawozy, które się urządza na platformach, albo w dołach, bywają przetwarzane widłami, kiedy są w drodze fermentowania. Jest to robota niegodziwa, wykonywana w celu przyspieszenia rozkładu nawozu i doprowadzenia ich wcześniej do stanu użyteczności w rezultacie pierwiastków najlotniejszych, a mianowicie materij amoniakalnych. Jest to wykonywanie roboty bardzo nieracjonalne, gdyż z pewnością, nie ma kompensaty pomiędzy przymiotami, których się staramy nadać nawozom przyspieszonym i substancjami, które się ulatniają w powietrzu. Czyli inaczej straty są większe aniżeli korzyści.

Starając się pogodzić względy higieniczne obór z jakością i ilością nawozów, obmyślano pewne urządzenia, które pozwalają wyrabiać nawóz w oborach w taki sposób, że się wywożą i przyorują natychmiast po usunięciu z budowli. Tym sposobem zasłonięty od działania słońca, od wysuszających wichrów i ulewnych deszczów, nawóz pozostaje ciągle podległy równowadze przewietrzania, gorąca i wilgoci, co jest jednym z pierwszych warunków dobrego wyrobienia. i od tęp chwili, ponieważ ściółka pochłania największą część odchodów, rolnictwo może utrzymać z danej wagi paszy i ściółki *maximum dobrego nawozu*.

Zobaczymy naprzód w jaki sposób nawóz wyrabia się w oborach. W tęp natrafimy na dwa sposoby postępowania, odpowiednio do tego czy bydlę stoi na gnoju, czy też gnój odrzucony wyrabia się po za niemi.

Systemat wyrabiania nawozów pod nogami bydła, doprowadzony do najwyższej doskonałości, wymaga, ażeby miejsce zajmowane przez dobytek było o 3 i pół stopy pod ziemią, żeby żłoby mogły być podnoszone w miarę tego jak się warstwa zwiększa. Takie właśnie jest urządzenie nowych obór angielskich przeznaczonych do tuczenia bydła. Śmiało rzec można, że bydlę tuczy się w dołach, ponieważ głębokość stanowisk jest tak obliczona, żeby opasy po utuczeniu, w skutek codziennego ślania, swobodnie wychodziły na powierzchnię ziemi. W niektórych oborach dają połowę tęp głębokości; niekiedy nawet wcale nie wykopują ziemi.

Ale jest widoczném, że w obu razach, szczególniej w drugim, konieczność częstego wywożenia gnoju z obory zmusza rolnika do układania płodozmianu w ten sposób, żeby ziemia bezustannie była przygotowana do jego przyjęcia i żeby sprzężaj mógł być użyty do tęp roboty we właściwym czasie. A to nie zawsze i nie wszędzie jest możliwém.

Nawóz owczy jest suchy; dla tego też przez kilka miesięcy może pozostawać w owczarni, pod warunkiem, żeby nowa ściółka często przykrywała dawną. Co się tyczy gnoju końskiego, wszyscy wyrażają zdanie, że powinien on być wywożony codziennie, ograniczając się jednak na tęp, żeby wywozić ściółkę z pod zadu koni, gdyż inna nie nasiąknięta moczem może być użyta powtórnie.

Drugi sposób wyrabiania nawozów w oborach jest to sposób belgijski, który zasażda się na tęp, że się wykopuje dół w oborze, ale po za bydlę. Do tego dołu znosi się codziennie ściółka i odchody zebrane z pod bydła. Mateusz de Dombasle, wyprobował ten systemat w Roville, zapewnia, że otrzymał prawie dwa razy tyle nawozu aniżeli z obór zwyczajnych, przy jednakó wém żywieniu dobytku w obu razach. Tym sposobem otrzymywał on 21,450 kilgr. (536 centn.) od jednego wołu rocznie.

W późniejszych czasach, p. Nivière obmyślił przybudowania pokryte przy oborach, w taki sposób, że prostém działaniem widel można było wyrzucać świeży nawóz z obory do przystawki, gdzie kończył on swoje udoskonalenie. Pomiędzy pomieszczeniem dobytku i przystawką na nawozy znajdował się rynsztok na gnojówkę i wody. W chwili codziennego zabierania nawozów świeżych, sypie się kilka kwart wapna gaszonego w ten rynsztok, kładzie się w niego nawóz, przewraca się dopóki dobrze nie nasiąknie gnojówką nasyconą wapnem. Potém rzuca się go na kupę w sąsiedniej przystawce. Tym sposobem otrzymuje się nawóz wapienny; ale należy zwrócić uwagę, że wapno w ten sposób przymieszane przed fermentacyą i w niewielkiej ilości, dopomaga nietylko do ustalenia azotu w nawozie, ale do przyciągnięcia pewnej ilości azotu atmosferycznego. Takie przynajmniej jest zdanie jednego z najpierwszych chemików rolniczych p. Malagatti.

Wyrabianie nawozów w oborach nie wyłącza w żaden sposób potrzeby mieszania rozmaitych gatunków ściółki i odchodów zwierzęcych. Bardzo łatwém jest, na przykład, postawienie wołowni, holenderni i stajni w stosunku bezpośrednim z owczarnią, w taki sposób, że nie wychodząc na okólnik, nawozy bydlęce przechodzą codziennie, albo raczej po każdym wyniesieniu do owczarni, w której bezzwłocznie pokrywają się warstwą suchej słomy. Cała ta robota może być wykonana widłami, taczkami lub nosidłami, odpowiednio do tego czy owczarnia stoi obok obór, albo też budowle łączą się z sobą w długości. W każdym razie odległość, którą przebyć należy jest mniejszą, aniżeli wtenczas, kiedy idzie o wynoszenie na platformy albo dołów zewnętrznych. Ale to nie jest jeszcze rzecz główna, idzie bowiem o otrzymanie nawozu w dobrym gatunku i otrzymuje się to przez doskonałą fermentacyę pod wpływem gromady owiec, które wypuszczają odchody, mocz i stoja na nawozie bydlęcym. Przez utłoczenie i zabezpieczenie od deszczów, wiatrów i skwaru słonecznego, fermentacya nigdy nie jest gwałtowną; rozwija się ona powolnie; owce nie cierpią od wyziewów amoniakalnych, ponieważ zabezpiecza je od nich powolna fermentacya, jak niemniej ciągle dostarczanie ściółki suchej pod bydlę lub konie. Skoro nadejdzie chwila oczyszczenia owczarni, wozy wjeżdżają bramą umyślnie w tym celu urządzoną i ładują się na miejscu. (d. c. n.)

Wyrób jableczniku.

Jednym z najważniejszych sposobów spieniężenia owocu dla gospodarza jest wyrób wina z jablek i gruszek. Dla pracujących w polu robotników, przy piekącym upa.e, stanowi jablecznik i

gruszczyk, zwany zwykle cydrem, przyjemny i zdrowy napój, który z czasem powinien usunąć używanie osłabiającej gorzałki.

Jabłka ile możności równo dojrzale, rwane podczas suchego ciepłego powietrza, najlepiej po południu, gdy słońce wysuszyło rosę i spędziło część wilgoci, kładą się na dwa do trzy tygodnie, zwłaszcza gdy to są jabłka pestkowe lub z nieuszlachetnionych drzew, do wyrobu wina najlepszych, na czystą słomę w kupach na wolnym powietrzu, a w razie niepogody w zakrytych przewiewnych miejscach, przez co sok ich staje się łagodniejszym, traci drętkość i zawartość cukru w nim bardzo się powiększa. Lepiej jeszcze gromadzić jabłka w kształcie piramidy i od czasu do czasu okadzać korzennymi ingrediencjami, jak np. gwoździkami, żywicą mastyksową, listkami róży, storaksem i t. d.; jabłka trzymają się wtedy dłużej, tworzy się w nich więcej cukru, dojrzewanie jablek przez ciepło się przyspiesza i wino staje się korzenniejszym. Im jabłka są twardsze, niedojrzałe i kwaśniejsze, tym dłużej leżeć muszą na dworze. Bordorskie angielskie złote pepping, różne gatunki renet, jabłka rajskie, czerwone szczecińskie gołgobie (pigeons), uchodzą za najlepsze do wyrobu cydru. Niewątpliwie przecieć otrzymuje się najwyborniejsze wino, miszając słodkie, kwaśne i drętkie jabłka z sobą i to dwie części słodkich, jedną część kwaśnych i tyleż drętkich. Dla tego tak zwane twarde jabłka drewniane, gruszki i suszone tarki są najwyborniejszym dodatkiem do słodkiego moszczu najlepszych gatunków jablek.

Skoro jabłka leżąc na świeżym powietrzu, nabrały aromaty cznego winnego zapachu, starannie się przebierają, przyczem odrzucają się nabolale, zgniłe i robaczywe. Natrącone jabłka kładzie się do wyrobu octu z owocu w przysposobione do tego naczynie, dobre zaś jabłka tłucze się drobno (jednak nie zbyt drobno) lub grubo rozmiżdża, tak, iż zdadne są do tłoczenia. Pierwsze odbywa się za pomocą drewnianego tłuczka w kuble, zaopatrzonego u spodu w leżące na krzyż rynny, ostatnie w korycie młynarskim kształtu półokrągłego za pomocą zużytego kamienia. Rozdrobnione kawałki jablek idą natychmiast pod prasę. Przy tłocz niu kładzie się je warstwami w pomieszaniu z czystą słomą w prasę, przy czem słoma często musi być odnawiana. Tłoczenie samo musi się odbywać wolno, ażeby sok miał dość czasu przecieć przez prasę, bo sok sam spływający nie jest tak dobry ani tak tegi, jak ten, który za pierwszym naciskiem przez prasę przecieka.

Wyciskać sok zupełnie czysto się nie zaleca, ponieważ wyciśnięty naostatku z łupiny ma nieprzyjemny, gorzki smak. Przeciwnie, przez nalanie wody na wyciśnięty i powtórne ich wyciśnięcie otrzymać można ocet czyli wino, nazwane cydrem wodnym. Gdy się bierze nie za wiele wody, sok po raz drugi wyciśnięty na wadze również wytrzymuje próbę jak pierwszy i przytém jest jeszcze wiele jaśniejszy niż ten. Wyciśnięty z owocu ubija się zwykle w beczki jak kapustę; zimą zagotowane i pomieszane z trochę otrąb; srotu zbożowego lub ziemniaków, dają wyborną paszę dla krów; wpływająca korzystnie na produkcję mleka; również mogą być użyte do pomierzwienia drzew owocowych lub suszone na ogień. W Wirtembergii, gdzie jablecznik ogólnie się wyrabia, biorą zwykle do nalewu wodę z cukrem w mniej lub więcej silnym roztworze, przez co otrzymuje się lekki, słodki jablecznik, który jest bardzo przyjemnym winem stołowym. Pozostałe wyciśnięte używają się tam do wyrobu spirytusu jak wyciśnięte winogron. Jeżeli owoc został wyciśnięty, moszcz przedcedzony przez rzeszoto lub płótno pyłowe, musi natychmiast być wlany celem kiśnienia w beczki, gdzie już było wino lub wódka, przy temperaturze 10—12 lub lepiej jeszcze 12—16, a najwyżej do 18 stopni Reaumura. Kiśnienie przy niższej temperaturze jest zbyt słabe, w przeciwnym razie za nadto silne; jedno i drugie szkodzi dobroci wina. Podczas kiśnienia w ogóle ograniczyć należy jak najbardziej przyływ powietrza, przeciwnie przy kiśnieniu octowym, potrzebny jest cały wpływ atmosferycznego powietrza.

Jeżeli jabłka przy rozdrobnieniu są zbyt małe, lub zrobiła się z nich bryja, tak, iż potem w wyciśniętym moszczu znajduje się dużo metów, wyciśnięty sok lub moszcz z prasy trzeba natychmiast wylać w wielką kadź, mającą 6—7 centymetrów od ziemi odległą garę, pozostawić go tam przykryty około 12 godzin, poczem go stoczyć i wlać w beczki do kiśnienia, których przecieć

nie należy zupełnie napełnić, lecz w stosunku do wielkości beczki pozostawić na palec lub dwa palce wolnego miejsca. Skoro moszcz w kadzi znacznie puszcza białe bańki, lub gdy piana podniesie się na palec grubo, jest to pewnym znakiem rozpoczęcia się fermentacji, w którym to przypadku, jeżeli sok nie ma się wytrawić w kadzi lub w kuble, czego doradzać nie można, musi być stoczony i wlany w beczki fermentacyjne. Gdy tego w właściwym czasie się nie zrobi, piana u góry zeszywnieje, stwardnieje i opadnie znów na dół. Moszcz jest w takim razie do wyrobu wina niezdatny. Trzeba się strzedz otwierać lub odłączać w kadzi najprzód powstającą pianę, która tworzy naturalny rezerwoar spirytusowych części w moszczu, ponieważ od zachowania tych części zależy przyszła trwałość i wartość wina. Im większą jest beczka, im grubszym jest drzewo beczki, im rychlejszy owoc, im równiejsza dojrzałość owocu i ciepła pokoju, w którym kiśnienie się odbywa i im prędzej następuje wyciskanie i napełnianie beczek do kiśnienia, tym dokładniejszym jest kiśnienie i lepszym wino. Gdy moszcz podczas kiśnienia znacznie powoli nieco opadać, trzeba zawsze trochę go dolewać. Ażeby kiśnienie przyspieszyć i nadać winu ciemno-żółtawego koloru, większą siłę i dłuższą trwałość, trzeba wyciśnięty moszcz natychmiast z pod prasy, zanim najmniejszy nastąpi początek kiśnienia, powoli i przy umiarkowanym ogniu, trochę zagotować lub odparować, tak, iż nie bardzo zakipi, w obszernej, płaskiej i ile możności pobielanym miedzianym lub mosiężnym kotle z prostym dnem przy ciągłym mieszanii i na wolnym powietrzu; lub trzecią albo czwartą część będącego w zapasie moszczu rozgrzać w wyżej podany sposób i potem dolać do znajdującego się w kadzi fermentacyjnej. Robi się to najlepiej za pomocą długiego blaszanego lejka, przez co ciepło w moszczu rozdziela się najrówniej. Trzeba się jednak strzedz dolewać gorącego moszczu do już fermentującego, przez to bowiem przędkioby skwaśniał. Skoro moszcz wyciska się z delikatnych jablek z uszlachetnionych drzew, najlepiej pozwolić mu fermentować spodem. Kadź fermentacyjna wtedy zupełnie się nie napełnia, tak, iż około 24 część takowej pozostaje próżną, szpunt weiska się na kawałku płótna w beczkę i dziura utrzymuje zawsze jak najczystsiej. Dopóki moszcz w ten sposób spodem fermentuje, już do niego się nie dolewa. Przez fermentację spodnią moszczu, staje się wino o wiele silniejszem niż przy fermentacji górnej, która jednak trochę rychlej klaruje. Wszelką nieczystość, którą moszcz wyrzuca podczas kiśnienia, trzeba usuwać. Skoro moszcz w beczce znacznie kiśnąc, co przecieć następuje często dopiero po kilku dniach lub tygodniach, zwłaszcza gdy pokój, w którym odbywa się fermentacja, nie posiada dostatecznego stopnia ciepła, trzeba całą beczkę dobrze przykryć matami lub workami, a przy końcu fermentacji, szczególnie zaś spodnią, dobrze zasypuntować. Dodatek do moszczu na początku kiśnienia kilka garści kwiecia suchego bzu czarnego, jednej łodygi kapusty benedyktyńskiej lub garści kapusty bazylijskiej, a jeżeli wino ma pachnieć ziołami i smakować jak muszkatołowe, cokolwiek ziela szkarłatu, każdy liść zaś pojedynczo lekko owinięty w czysty kawałek płótna podczas 3—4 dni, odejmuje winu smak owocu i czyni je podobnym do winogron. Ziele szkarłatu użyte w wielkiej ilości, czyni wina odurzającym i działającym silnie na nerwy, tak, iż osoby o słabych nerwach pić go nie mogą. Dla ufarbowania wina należy dodać do moszczu cokolwiek sproszkowanego korzenia kurkuma lub białego cukru, przez co wina nabiera pięknego żółtego koloru; przeciwnie słabo lub silnie palony cukier farbuje go ciemno-żółto lub brunatno.

(Ziemianin).

ROZMAITOŚCI.

Buraki cukrowe w im świeższym i wilgotniejszym stanie sprząta się i zachowuje w kopiec, tym później więcej waży i lepiej się trzymają. Jako najlepszy sposób przechowania uważają doświadczeni gospodarze następujący: W miejscu przeznaczonym na kopiec $\frac{1}{2}$ do 1 stopę głęboko w ziemi sypie się buraki na stopę

wysoko, poczem obrzuca na 6 cali grubo ziemią i tak dalej, dopóki kopiec nie zostanie ukofczony. W końcu przykrywa się 2 1/4 stopy grubo ziemią. Gdy bardzo sucha a ziemia rzucana pomiędzy buraki nie świeża i wilgotna, dobrze jest, po narzuceniu 6 c. ziemią, kopiec za każdym razem tego zlać wodą, tak, iż buraki zupełnie zostaną zaszlamione. W ten sposób zachowane buraki mogą 6 do 7 miesięcy przeleżeć w ziemi bez żadnej szkody. W jednym kopcu nie powinno się znajdować więcej nad 50—80 centnarów buraków. Przykrywać kopce słomą a potem ziemią jest szkodliwie, ponieważ w skutek wywiązujących się z buraków waporów, słoma zwilża się i gnije, a stęchły zapach ogarnia zaraz cały kopiec buraków.
(Korrespondent Plocki).

Sprawozdania tygodniowe.

Domu Komissowego Banku Galicyjskiego w Królewcu.

Królewiec dnia 18 października 1879 r.

Powietrze w ubiegłym tygodniu mieliśmy ostre, właściwe posuniętej już jesieni. Roboty polowe prawie wszędzie pokończono i rezultaty ich odpowiedziały zupełnie spodziewaniu. Ozimina w okolicach gdzie przechodziły deszcze w ogóle piękna, a w miejscach dotkniętych posuchą zasiewy mało rozwinięte.

W handlu zbożowym ciągle wykazujący się w Europie zły urodzaj, wpływa na podniesienie się popytu. Z Rosyji dochodzą pogłoski nie bardzo pocieszające dla eksportu, stąd też pokup się wzmacnia. Ameryka mając znaczne zapasy zboża, prawie wyłącznie zasilać niem będzie różne kraje Europy, stąd też i tam ceny bardzo się podniosły. Angielskie, francuzkie i holenderskie rynki, także notowały ciągle zwykłe ceny, lecz nie mogły pokryć popytu.

W Niemczech wiele zboża sprzedano, w skutek czego, na giełdach, nadających ton handlowi, widoczne osłabienie czuć się daje. Na naszym placu mieliśmy dowozy średnie; z Rosyji zaś bardzo mało, co tém jest dziwniejszém, że ceny na pszenicę i żyto znacznie się podniosły.

Pszenica miała tendencję zwykłą i zakończyła przebieg tygodnia usposobieniem stałym. Zachód nadsyłając zlecenia ożywił popyt na naszym rynku tak, że pszenica łatwy znalazła zbyt.

Żyto nieznacznie dowiezione, miało powodzenie, popyt przewyższał zaofiarowanie, skutkiem czego tendencja była bardzo stała. Ceny podniosły się. Z Rosyji żyto mało dowiezione i wątpliwym jest czy to się prędko zmieni.

Handel terminowy z przyczyny ciągłej wyżki efektywnego towaru, nie miał chętnych oddawców. Krótsze terminy były ożywione, wiosenne zaś bardzo mało traktowane.

Jęczmień z początku ospały miał tendencję, polepszył się w końcu, chociaż ceny zostały niezmiennie. Browarne gatunki mało podawane poszukiwane są bardzo.

Owies wiele miał lepszy zbyt niż w zeszłym tygodniu; w odstawię późniejszej widoczne polepszenie, które w końcu jednak trochę słabnąć poczęło.

Groch biały z przyczyny znacznego dowozu, trochę się obniżył, za to zielony ciągle w cenie podnosi.

Płacono na naszym rynku za 1000 kilogr.

	funtów	marek	czyli kop. za pud
Pszenicę wysoką białą	118—134	205—235	155—178
białą	116—134	190—230	143—174
czerwoną	117—129	174—229	134—173
Żyto	105—130	122—162	92—122
Jęczmień browarny		120—152	91—115
na paszę		111—134	82—101
Owies biały		106—114	80—86
czarny		110—112	81—84

Informacya. Panowie komitenci pragnący wysłać do nas zboże do sprzedaży komissowej raczą adresować:

„Commissionshaus der Galizischen Bank Koenigsberg.“

Przyjmują dla nas zboże i udzielają zaliczki na takowe pp. K. Skibiński w Winnicy na Ukrainę, Wołyń i Podole; oraz agencye nasze: Wł. Swida w Horodzieju na Mińskie i Słuckie; J. Pietsrasz w Białymstoku i M. Kaniewski w Grodnie.

T. Rehberg.

Bank Kredytowy Donimirski, Kalkstein, Lyskowski i Sp. w Toruniu.

Toruń dnia 18 października 1879 r.

Płacono za 1000 kilogr.			
Pszenica raska	110—132 fun.	190—210	Mrk.
„ krajowa	123—128 „	195—205	„
„	129—131 „	205—215	„
„	123—128 „	205—220	„
„	129—137 „	220—230	„
Żyto raskie	102—115 „	140—155	„
„ krajowe	107—122 „	145—155	„
„	129—132 „	160—165	„
Jęczmień raski		125—140	„
„ krajowy		125—150	„
Owies raski		115—130	„
„ krajowy piękny		120—135	„
Groch na paszę		125—140	„
„ kuchenny		140—160	„
Rzep		210—225	„
Rzepik		200—220	„

W Hamburgu na okowitę bardzo ożywiona była tendencja, a ceny okowity podniosły się o marek 3, od czwartku jednakże po zwyżce tej nastąpiło słabsze usposobienie, a to dla tego, że zaofiarowanie znacznie się zwiększyło.

Na rosyjską okowitę dotąd nie ma interesu, ponieważ brak ofert takowej.

Płacono za 10,000 litr.ż za towar loco włącznie z beczkami tel quel 42¼ do 45¼ mrk. wedle gatunku beczek.

Za okowitę w dobrych beczkach płacono:

na październ. mar.	45	co odpowiadają franko Alexan drowo po po- trąceniu wszel kich kosztów i wartości be- czki za wia- dro 80 proc.	kop. 1,34	przy kursie 210.
na październ. listo.	46 1/2		„ 1,40	
na listo. grud.	46 1/2		„ 1,40	
na listopad-maj	46		„ 1,38	
na kwiecień-maj	45 1/2		„ 1,36	

Dzisiejsze kursa berlińskie.

Rosyjskie banknoty	216.25	Mrk.
Pszenica wrzesień-październik	240.50	„
kwiecień-maj	250.50	„
Żyto loco	155.00	„
wrzesień-październik	156.00	„
listopad-grudzień	158.50	„
kwiecień-maj	169.50	„
Olej rzepakowy, wrzesień-październik	55.80	„
kwiecień-maj	58.10	„
Okowita loco	57.00	„
wrzesień-październik	57.60	„
kwiecień-maj	50.20	„